

Informacja na temat zmiany logowania na serwerze las.pl i tuchola.pl

Informujemy o zmianie metody logowania do systemu hostingu oraz poczty elektronicznej.

Od dnia **13 maja 2019** roku system będzie wymagał logowania poprzez podanie nazwy użytkownika jako połączenie loginu użytkownika oraz pełnej nazwy domeny.

Docelowo nazwa użytkownika przyjmuje format: **login@domena.pl**. Prosimy o aktualizację danych logowania w kliencie poczty elektronicznej oraz kliencie usług FTP. Hasło logowania do konta pozostaje bez zmian.

Przykładowo, jeżeli posługiwaliśmy się loginem **tomasz**, to pełny nowy login przyjmuje format **tomasz@las.pl** lub **tomasz@tuchola.pl** (w zależności w jakiej domenie posługiwaliśmy się kontem). Logowanie do panelu <https://ram.loco.pl> pozostanie bez zmian.


Dane potrzebne do konfiguracji konta:

- Adres email: **login@tuchola.pl** lub **login@las.pl**
- Serwer poczty wychodzącej: **poczta.tuchola.pl**
 - Możliwość ustawienia szyfrowania: **STARTTLS/TLS** (w zależności od klienta)
 - Port warto zmienić na port: **587**
- Serwer poczty przychodzącej IMAP/POP3: **poczta.tuchola.pl**
 - Możliwość ustawienia szyfrowania: **STARTTLS/TLS** (w zależności od klienta)
 - Porty: **110** dla **POP3** lub **143** dla **IMAP**
- Login: **konto@tuchola.pl** lub **konto@las.pl**
(wcześniej był tylko login, bez domeny)
- Hasło: **hasło pozostaje bez zmian**

W razie pytań, prosimy o kontakt z administratorem: administrator@loco.pl.

Konfiguracja w aplikacji Microsoft Outlook

Wybieramy pozycję z menu Ustawienia kont: **Plik -> Ustawienia kont**



Klikamy przycisk: **Nowy** -> **Ręczna konfiguracja...**

Ustawienia kont

Konta e-mail
Możesz dodać lub usunąć konto. Możesz też wybrać konto i zmienić jego ustawienia.

Poczta e-mail | Pliki danych | Kanaly informacyjne RSS | Listy SharePoint | Kalendarze internetowe | Opublikowa

Nowy... Napraw... Zmień... Ustaw jako domyślne Usun

Dodaj konto

Automatyczne konfigurowanie konta
Konfiguruj ręcznie lub nawiąż połączenie z innymi typami serwerów.

Konto e-mail

Imię i nazwisko:
Przykład: Aneta Olecka

Adres e-mail:
Przykład: aneta@contoso.com

Hasło:
Wpisz ponownie hasło:
Wpisz hasło podane przez usługodawcę internetowego.

Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów

< Wstecz Dalej > Anuluj

- Wybieramy pozycję **POP3 lub IMAP**:

Dodaj konto

Wybierz usługę

Microsoft Exchange Server lub zgodna usługa
Połącz się z kontem programu Exchange, aby uzyskać dostęp do wiadomości e-mail, kalendarza, kontaktów, zadań i poczty głosowej

Usługa zgodna z usługą Outlook.com lub Exchange ActiveSync
Połącz się z usługą, taką jak Outlook.com, aby uzyskać dostęp do wiadomości e-mail, kalendarza, kontaktów i zadań

POP lub IMAP
Połącz się z kontem e-mail POP lub IMAP

< Wstecz Dalej > Anuluj

- Formularz należy wypełnić zgodnie ze wzorem:
 - Imię i nazwisko: **Imię i nazwisko**
 - Adres e-mail: adres konfigurowanej skrzynki pocztowej (np. **login@las.pl** lub **login@tuchola.pl**), gdzie login to nazwa użytkownika
 - Serwer poczty przychodzącej: **poczta.tuchola.pl**
 - Serwer poczty wychodzącej: **poczta.tuchola.pl**

- Nazwa użytkownika: adres konfigurowanej skrzynki pocztowej (np. **login@las.pl** lub **login@tuchola.pl**), gdzie login to nazwa użytkownika
- Hasło: **Hasło użytkownika**
- Warto zaznaczyć **Zapamiętaj hasło**

Zmień konto

✕

Ustawienia konta POP i IMAP

Wprowadź ustawienia serwera poczty dla konta.



<p>Informacje o użytkowniku</p> <p>Imię i nazwisko: <input type="text" value="Konto Testowe"/></p> <p>Adres e-mail: <input type="text" value="login@tuchola.pl"/></p> <p>Informacje o serwerze</p> <p>Typ konta: <input type="text" value="POP3"/></p> <p>Serwer poczty przychodzącej: <input type="text" value="poczta.tuchola.pl"/></p> <p>Serwer poczty wychodzącej (SMTP): <input type="text" value="poczta.tuchola.pl"/></p> <p>Informacje o logowaniu</p> <p>Nazwa użytkownika: <input type="text" value="login@tuchola.pl"/></p> <p>Hasło: <input type="password" value="*****"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Zapamiętaj hasło</p> <p><input type="checkbox"/> Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła</p>	<p>Testowanie ustawień konta</p> <p>Zalecane jest przetestowanie konta, aby zapewnić, że wpisy są poprawne.</p> <p><input type="button" value="Testuj ustawienia konta ..."/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Automatycznie przetestuj ustawienia konta po kliknięciu przycisku Dalej</p> <p><input type="button" value="Więcej ustawień ..."/></p>
---	---

- Klikamy przycisk **Więcej ustawień...**
 - W zakładce **Serwer wychodzący** zaznaczyć opcję **Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia**

Ogólne	Serwer wychodzący	Zaawansowane
<p><input checked="" type="checkbox"/> Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia</p> <p><input checked="" type="radio"/> Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej</p> <p><input type="radio"/> Zaloguj używając</p> <p>Nazwa użytkownika: <input type="text"/></p> <p>Hasło: <input type="password"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Zapamiętaj hasło</p> <p><input type="checkbox"/> Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła</p> <p><input type="radio"/> Zaloguj do serwera poczty przychodzącej przed wysłaniem poczty</p>		

- Dodatkowo w zakładce **Zaawansowane** należy zaznaczyć zgodnie ze wzorem:
 - Dla **POP3**:

Ustawienia internetowej poczty e-mail ✕

Ogólne **Serwer wychodzący** Zaawansowane

Numery portów serwera

Serwer przychodzący (POP3):

Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL)

Serwer wychodzący (SMTP):

Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: ▼

Limity czasu serwera

Krótkie Długie 1 minuta

Dostarczanie

Pozostaw kopie wiadomości na serwerze

Usuń z serwera po upływie dni

Usuń z serwera po usunięciu z „Elementów usuniętych”

- Dla **IMAP**:

Ustawienia internetowej poczty e-mail ✕

Ogólne **Serwer wychodzący** Zaawansowane

Numery portów serwera

Serwer przychodzący (IMAP):

Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: ▼

Serwer wychodzący (SMTP):

Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: ▼

Limity czasu serwera